



日本システム開発株式会社

ターンアラウンド 1&2 型伝票印刷簡易版 5 説明書（バーコード設定編）

日本システム開発株式会社

<http://www.nsgd.co.jp/nsd/>

改訂履歴

版数	内容	改訂日
1.0	新規作成	2013/8/12



目次

1. バーコードの印刷	4
2. 登録商標または商標.....	9

1. バーコードの印刷



バーコードの設定

ここでは、「ターンアラウンド用 1 型」の伝票でバーコードを印刷する方法を示します。


1-1. バーコードの印刷イメージを確認するために、データを読み込みます。




※データ読み込みの詳細については、説明書（運用編）を参照してください。

1-2. [レイアウト設定]を開きます。


メニュー-[ツール(T)]-[レイアウト設定(R)]-[ターンアラウンド用 1 型 印刷設定(A)]を選びます。



[レイアウト設定]画面が開きます。



1 - 3. バーコード印刷を行う L 欄(1)にチェックを付けます。



レイアウト設定 - ターンアラウンド用 1型

設定パターン名: 標準

印刷マージン(単位:mm)

左(L): 0.00 上(T): 0.00


各項目印字位置(単位:mm)

項目名(I):	左	上
<input checked="" type="checkbox"/> J欄	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> K欄	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> L欄(1)	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> L欄(2)	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> L欄(3)	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> L欄(4)	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> L欄(5)	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> 合計数量	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> 合計訂正数量	0.0	0.0

0.0 0.0

OK
設定確認(S)
キャンセル(Q)
バーコード設定
イメージ①
イメージ②
標準に戻す(R)

1 - 4. バーコード位置の微調整を行います。



レイアウト設定 - ターンアラウンド用 1型

設定パターン名: 標準

印刷マージン(単位:mm)

左(L): 0.00 上(T): 0.00

各項目印字位置(単位:mm)

項目名(I):	左	上
<input checked="" type="checkbox"/> J欄	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> K欄	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> L欄(1)	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> L欄(2)	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> L欄(3)	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> L欄(4)	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> L欄(5)	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> 合計数量	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> 合計訂正数量	0.0	0.0

0.0 0.0

OK
設定確認(S)
キャンセル(Q)
バーコード設定
イメージ①
イメージ②
標準に戻す(R)

微調整は[各項目印字位置(単位:mm)]-[項目名(I)]にある左、上の各テキストボックスを変更します。

左にマイナス値で入力した場合は、実際の印刷位置は左にずれます。

上にマイナス値で入力した場合は、実際の印刷位置は上にずれます。



1-5. [バーコード設定]画面を開きます。

レイアウト設定 - ターンアラウンド用 1型

設定パターン名: 標準

印刷マージン(単位:mm)

左(L): 0.00 上(T): 0.00

各項目印字位置(単位:mm)

項目名(I):	左	上
<input checked="" type="checkbox"/> J欄	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> K欄	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> L欄(1)	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> L欄(2)	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> L欄(3)	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> L欄(4)	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> L欄(5)	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> 合計数量	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> 合計訂正数量	0.0	0.0

0.0 0.0

OK

設定確認(S)

キャンセル(Q)

バーコード設定

イメージ①

イメージ②

標準に戻す(R)

＜バーコード設定＞をクリックします。

バーコード設定(ターンアラウンド用 1型)

設定パターン名: 標準

☐ 伝票番号をL欄(1)にバーコード「CODABAR(NW-7)」印刷する

スタート・ストップコード: a 標準に戻す

チェックデジット: 追加しない

バーコードの高さ: 11 mm

細線の幅: 0.2

細線と太線の比率: 2.2

元の文字の印刷有無: 印刷する

元の文字の印刷場所: バーコードの下に印刷

キャラクタ間のギャップ補正值: 1

クワイエットゾーンの追加: 追加する


クワイエットゾーンの出力: 追加しない

OK


キャンセル(Q)

[バーコード設定]画面が開きます。

1-6. 伝票番号をバーコード印刷するように指定します。



[伝票番号を L 欄(1)にバーコード「CODABAR(NW-7)」印刷する]にチェックを付けます。



<OK>をクリックします。

1-7. イメージ画面で確認をします。

レイアウト設定 - ターンアラウンド用 1型

設定パターン名: 標準

印刷マージン(単位:mm)

左(L): 0.00 上(U): 0.00

各項目印字位置(単位:mm)

項目名(I):	左	上
<input checked="" type="checkbox"/> J欄	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> K欄	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> L欄(1)	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> L欄(2)	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> L欄(3)	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> L欄(4)	0.0	0.0
<input type="checkbox"/> L欄(5)	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> 合計数量	0.0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> 合計訂正数量	0.0	0.0

0.0 0.0

OK
設定確認(S)
キャンセル(C)
バーコード設定
イメージ①
イメージ②
標準に戻す(R)

<イメージ②>をクリックします。


1 - 8. レイアウトイメージで確認。

① レイアウトイメージ

チェンストア統一伝票(チェーンランド用) 1型

仕入伝票 ①		RCS	
店名 STAYEI-----2 〒 TENWEI-----1		受取コード 22345078801 日付 1234 10 13030001	送り先コード 223450 伝票番号 223450
請求者 日本エレコム開発株式会社 高松市里村町98-1 電話 (087)869-7377		得意先コード 330330 得意先名 330331	支払期日 330331

品名・電番	商品コード	入数	単位	数量	行	原価率	原価金額	仕入単価	備考・注記欄
TENWEI-1	2234507880001	10	個	10	1	100	1000	200	2000
					2				
					3				
					4				
					5				
					6				
					7				
					8				
					9				
					10				
合 計					10	100%	1000	200	2000



#12030001#


(印字欄は必ず印刷してください。無印で印刷した場合、領収書として使用できません。)

引当金控除後合計

引当金控除前合計

※本伝票はコンピュータ専用です。印刷時に誤りがないようご注意ください。


L 欄に伝票番号のバーコードが表示されているのを確認します。



右上の<X>閉じるボタンで[レイアウトイメージ]を閉じます。




1-9. [レイアウト設定]を閉じます。



＜OK＞で[レイアウト設定]画面を閉じます。

1-10. 実際に印刷を行い、確認します。



＜印刷＞ボタンをクリックして実際に伝票を印刷します。

1-11. 印刷した結果を確認します。

実際にバーコードリーダーを使用して正常に読めるかを確認します。

微調整が必要な場合は、1-4.の微調整を行います。

※バーコードは伝票の線に掛っている場合または伝票の線との間隔が狭いとバーコードリーダーで読めません。

2. 登録商標または商標

この文章に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。